

---

《目次》

1. 概要
2. 動作条件
3. インストール
4. アンインストール
5. 操作説明(作成)
6. 操作説明(読み取り)
7. 暗号化データ
8. 注意事項
9. 連絡先

---

1. 概要

本ソフトウェアは、QRコードの作成・読み取りを行うツールです。

作成したQRコードは、各種フォーマットの画像ファイルに保存、クリップボードにコピー、ワード文書などにドラッグ&ドロップが可能です。

またQRコードの含まれる画像ファイルや画面上のQRコードを読み取る機能も備えており、収められたデータの確認にも利用できます。

---

2. 動作環境

- ・対応OS : Windows 7、Vista、XP、2000、Me、98SE、64bit版でも動作可
- ・PC : 上記OSが動作するもの

---

3. インストール

- ・ダウンロードした「PsQREdit.zip」に含まれる「PsQREdit.exe」を適当な場所にコピーしてください。
- ・Windows 2000、Me、98SE ではダウンロードファイルに含まれる「gdiplus.dll」も同じ場所(フォルダー)にコピーしてください。

---

4. アンインストール

- ・コピーした「PsQREdit.exe」(「gdiplus.dll」)を削除してください。
- ・自動保存されたレジストリデータも削除したい場合は「PsQREdit.exe」を起動しシフトキーを押しながらプログラムを終了させ、確認画面で[はい]をクリックしてください。

---

5. 操作説明(作成)

- ・下ペインの[電話帳登録]、[メール作成]、[ブックマーク登録]、[テキスト]より  
ページ(1)

作成したい種別を選択してデータを入力してください。

- ・ 右上ペインでシンボルの誤り訂正レベル、型番、キャリア(下ペインがテキスト以外の場合)を指定してください。
- ・ データやシンボル条件の指定に従いリアルタイムにシンボルが作成されます。
- ・ 作成したシンボルはメニューよりビットマップ、JPEG、TIFF、GIF、PNG 形式の画像に保存できます。
- ・ 表示しているシンボルをクリック後、[ファイル]メニューの[コピー]でシンボル画像をクリップボードにコピーできます。(シンボル上でマウス右ボタンクリックにより表示されるコンテキストメニューからもコピーは可能です。)
- ・ OLEドラッグ&ドロップに対応したアプリケーション(ワードなど)へは、直接シンボル画像をドラッグ&ドロップできます。
- ・ 保存する際の画像の大きさは右上ペインのモジュールサイズで調整できます。
- ・ [色]メニューよりシンボルの描画色、背景色が設定できます。

---

## 6. 操作説明(読み取り)

---

- ・ [ファイル]メニューの[開く]より画像ファイルを開き、その中に含まれるQRコードシンボルを読み取ることができます。(ファイルを開く代わりにエクスプローラなどからファイルをドラッグ&ドロップすることも可能です。)
- ・ [ファイル]メニューの[スクリーン画像読み取り]により画面上に表示されているシンボルを読み取らせることができます。画面全体が薄く青色に覆われますのでシンボルが含まれる部分をマウスで指定(左ボタンを押しながらドラッグ)してください。
- ・ 読み取ったシンボルの内容に従い自動的に下ペインのタブが選択されデータが表示されます。(タブが選択を無効にしたい場合は、シフトキーを押しながら読み取りを行ってください。テキストとして表示されます。)

---

## 7. 暗号化データ

---

- ・ テキストデータはパスワードを設定して暗号化できます。
- ・ 暗号化したシンボルを読み取るとパスワード入力を求めるウィンドウが開き、設定時のパスワードを入力することで解読できます。
- ・ 暗号化には共通鍵ブロック暗号のCamellia(カメリア)を使用しています。

---

## 8. 注意事項

---

- ・ 本ソフトウェアは有限会社サイテックの著作物です。
- ・ 営利目的での販売、配布、及びプログラム本体の改竄は禁止します。
- ・ 非営利目的の転載、配布は自由です。

ReadMe.txt

- ・本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる直接的または間接的被害については一切責任を負いません。

---

## 9. 連絡先

---

有限会社 サイテック  
〒766-0015 香川県仲多度郡まんのう町長尾1203-1  
TEL:0877(56)9011 / FAX:0877(56)9012  
URL:<http://www.psytec.co.jp/>  
E-Mail:[info@psytec.co.jp](mailto:info@psytec.co.jp)

---